

TMspeakdocu PocketPC Installationsanleitung und Benutzerhandbuch

TMND GmbH
Lehmgrube 10
D-74232 Abstatt

Tel.: +49(0) 7062 674256
Fax.: +49(0) 7062 674255
E-Mail: Info@tmnd.de

Web: www.tmnd.de

© TMspeakdocu by TMND GmbH, © TMspeak by TMND GmbH
© TMspeak by TMND GmbH

COPYRIGHT und TRADEMARK: Microsoft Outlook und/oder andere hier genannte Microsoft Produkte sind eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A und/oder aus anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Inhaltsverzeichnis

TMND GmbH.....	1
1. Einleitung.....	3
2. Allgemein.....	3
2.1 Voraussetzungen für die TMspeakdocu PocketPC Installation.....	3
3. TMspeakdocu PocketPC - Installation und Konfiguration.....	3
3.1 Verzeichnisse TMPollingIn und TMPollingOut.....	9
4. TMspeakdocu Speziallösung.....	9

1. Einleitung

TMspeakdocu PocketPC ist eine komfortable Möglichkeit, sich Dokumente unterwegs vorlesen zu lassen. Der Einsatz kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Eine Textdatei, die vorgelesen werden soll, liegt auf dem PocketPC vor. Der Inhalt der Textdatei kann direkt vorgelesen oder in das WAV-Format gewandelt und zu einem späteren Zeitpunkt abgespielt werden. Für jede Textdatei kann die Sprache ausgewählt werden, in der vorgelesen werden soll. *Polling Verzeichnis*: Es gibt zusätzlich ein Verzeichnis *TMPollingIn*, welches von *TMspeakdocu PocketPC* permanent auf das Vorhandensein von Dateien überwacht wird. Wird in diesen Ordner eine Textdatei kopiert, so wird umgehend der Inhalt der Textdatei vorgelesen und nach dem Vorlesen in den Ordner *TMPollingOut* Verzeichnis verschoben. Das Verzeichnis *TMPollingIn* kann verwendet werden, um Texte, Informationen, Warnungen, gepushte Daten usw. die aus anderen Tools auf den PocketPC übertragen werden vorzulesen.

2. Allgemein

2.1 Voraussetzungen für die TMspeakdocu PocketPC Installation

Hardwareanforderungen:

- Windows Mobile PocketPCs

Systemvoraussetzungen:

- Windows Mobile 5.x und höher

3. TMspeakdocu PocketPC - Installation und Konfiguration

Um *TMspeakdocu* die Software zu installieren führen Sie die folgenden Schritte aus:

- **Windows Mobile PocketPC mit PC verbinden**
Schließen Sie den PocketPC an Ihren Installations-PC an und starten Sie das Programm ActiveSync, um die Verbindung zum PocketPC herzustellen. Warten Sie auf die Bestätigung der Verbindung zum PocketPC
- **TMspeakdocu Software downloaden**
Man kann die *TMspeakdocu PocketPC* Software über die TMND GmbH Webseite <http://www.tmnd-gmbh.de/> unter *TMspeakdocu PocketPC* downloaden.
 - Die Datei *TMspeakdocu_pocket_XXX.zip* auf Ihren Rechner downloaden. Nach dem Entpacken der zip-Datei finden Sie folgende Dateien
 - *TMspeakdocu* Installation ohne Sprach-Dateien
TMspeakdocuXXX.CAB
 - Verzeichnisse mit den zugehörigen **.pil* Sprach-Dateien
(*<Sprache>* = *GER_W*, *GER_M*, *ENG_W*, *FRA_W*, *SPA_W*, *ITA_W*, ...)

- **GER_W*.pil** - deutsche Stimme, weiblich
 - **GER_M*.pil** - deutsche Stimme, männlich
 - **ENG_W*.pil** - englische Stimme, weiblich
 - **FRA_W*.pil** - französische Stimme, weiblich
 - **SPA_W*.pil** - spanische Stimme, weiblich
 - **ITA_W*.pil** - italienische Stimme, weiblich
 - Beispiel Dateien **TMdocuData*.***
 - **Readme_XXX.txt** bzw. **Liesmich_XXX.txt**, in der Hinweise zur aktuellen Installation zu finden sind.

- **Laufende Anwendung auf dem PocketPC deaktivieren und entfernen**
 Besitzen Sie bereits eine Version der Software, müssen Sie diese vor der Aktualisierung bzw. Reparatur beenden.
 Wurde die Software beim Booten des Rechners automatisch gestartet, können Sie die laufende Anwendung wie folgt deaktivieren:
 Rufen Sie das Menü **Start** → **Einstellungen** → **Heute** → **Elemente** auf und entfernen Sie die Haken vor den Einträgen **<TMdocu Empty>** und **<TMdocuToday>**.
 Damit verhindern Sie einen Neustart der Software beim anschließend notwendigen Neustart des PocketPC.
 Rufen Sie das Menü **Start** → **Einstellungen** → **System** → **ProgrammeEntfernen** auf und entfernen Sie **TMND GMBH TMspeakDocu**.
 Booten Sie den PocketPC neu, damit die Software auch aus dem Programmspeicher entfernt wird.

- **Installation auf dem PocketPC ausführen**
 - Die Datei **TMspeakdocu_pocketXXX.CAB** auf den PocketPC kopieren und dort die Datei **TMspeakdocu_pocketXXX.CAB** ausführen.
Achtung:
 Während der Installation wird ca. der 2,5 fache Speicher der Dateigröße von **TMspeakdocu_pocket_XXX.CAB** benötigt. Sollte der verfügbare Speicher nicht ausreichen, wählen Sie als Speicherort die Speicherkarte

- **Installationspfade** – die Software kann auf dem Gerät bzw. Speicherkarte installiert werden. Folgende Verzeichnisse werden angelegt.
 - **Bei Installation auf dem Gerät, wird die TMspeakdocu- SW wie folgt abgelegt :**
 - **\TMND-GMBH\TMspeakdocu\...** – Root Verzeichnis
 - **\TMND-GMBH\TMspeakdocu\<Sprache>\...** – Sprachdateien
 - **\TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMdocuData\...** – Ordner für Dateien, die zum Vorlesen ausgewählt werden können.
 - **\TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMPollingIN\...** – Ordner für Dateien, die automatisch vorgelesen werden sollen
 - **\TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMPollingOUT\...** – Ordner für Dateien, die automatisch vorgelesen wurden. Dateien in diesem Ordner müssen vom Benutzer selbst gelöscht werden

- Bei Installation auf der Speicherkarte, wird die *TMspeakdocu* SW wie folgt abgelegt :
 - \TMND-GMBH\TMspeakdocu\... – Root Verzeichnis
 - \<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\<Sprache>\... – Sprachdateien
 - \<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMdocuData\... – Ordner für Dateien, die zum Vorlesen ausgewählt werden können.
 - \<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMPollingIN\... – Ordner für Dateien, die automatisch vorgelesen werden sollen
 - \<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMPollingOUT\... – Ordner für Dateien, die automatisch vorgelesen wurden. Dateien in diesem Ordner müssen vom Benutzer selbst gelöscht werden

- **Kopieren der Sprach-Dateien.**- *TMspeakdocu* Sprach-Dateien sind in der ZIP Datei. Bitte kopieren Sie die *.pil *TMspeakdocu* Sprach-Dateien vom *Zip-Datei* in die entsprechenden Verzeichnisse auf dem *PocketPC*.

Installation auf dem Gerät:

GER_W*.pil	\TMND-GMBH\TMspeakdocu\GER_W*.pil	- deutsch, weiblich
GER_M*.pil	\TMND-GMBH\TMspeakdocu\GER_M*.pil	- deutsch, männlich
ENG_W*.pil	\TMND-GMBH\TMspeakdocu\ENG_W*.pil	- englisch, weiblich
FRA_W*.pil	\TMND-GMBH\TMspeakdocu\FRA_W*.pil	- französisch, weiblich
SPA_W*.pil	\TMND-GMBH\TMspeakdocu\SPA_W*.pil	- spanisch, weiblich
ITA_W*.pil	\TMND-GMBH\TMspeakdocu\ITA_W*.pil	- italienisch, weiblich

Installation auf der Speicherkarte:

GER_W*.pil	\<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\GER_W*.pil	- deutsch, weiblich
GER_M*.pil	\<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\GER_M*.pil	- deutsch, männlich
ENG_W*.pil	\<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\ENG_W*.pil	- englisch, weiblich
FRA_W*.pil	\<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\FRA_W*.pil	- französisch, weiblich
SPA_W*.pil	\<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\SPA_W*.pil	- spanisch, weiblich
ITA_W*.pil	\<Speicherkarte>\TMND-GMBH\TMspeakdocu\ITA_W*.pil	- italienisch, weiblich

- **PocketPC (Today) Bildschirm**

Auf der Windows Oberfläche erscheinen die *TMspeakdocu*-Icons



Beschreibung der Icons:

 - **TMND** Logo,  Buch2.ico,  Notspeak.ico - *TMspeakdocu* **Ein/Aus**

- **TMspeakdocu konfigurieren:**

Klicken Sie auf eines der beiden *TMspeakdocu*- Icons

Es erscheint die Konfigurations-Oberfläche für *TMspeakdocu*.

○ **Dokumenten Auswahl**

▪ **Dokumente auswählen**

Sie können hier die Dokumente (ASCII-, HTML-Format. **Tipp:** da DOC- und PDF-Formate noch nicht unterstützt werden, Dokumente im DOC- und PDF-Format öffnen und im TXT-Format abspeichern), die im Ordner

...**TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMdocuData**\... abgelegt sind zum Vorlesen bzw. Wandeln in das WAV-Format selektieren.

- **Auswahl in WAV-Format wandeln** - Die ausgewählten Dateien werden in das WAV-Format gewandelt. Eine Datei mit 10K Text wird in eine ca. 15-20MB große WAV-Datei konvertiert, was ca. 3 Minuten dauert
- **Auswahl vorlesen** - ausgewählte Dateien werden vorgelesen.



Klick auf [Auswahl](#)

○ **WAV-Dateien**

- **Datei auswählen** – WAV-Datei aus dem Ordner ...**TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMdocuData**\... selektieren, die abgespielt werden soll.

- **Anzeige aktualisieren** - da die Umwandlung in das WAV-Format etwas länger dauert, kann die Anzeige der vorhandenen WAV-Dateien hier aktualisiert werden.
- **Datei abspielen** - ausgewählte WAV-Datei abspielen



Klick auf [WAV-Dateien](#)

○ **Allgemein**

- **Dialogsprache wählen** – Die Sprache für die Dialoge und Meldungen kann hier eingestellt werden. Es kann zwischen Deutsch und Englisch ausgewählt werden.
- **Lizenz aktualisieren** – Hier kann die Lizenz nach dem Einspielen im *TMSpeakdocu* Programm aktualisiert werden.
- **Wartezeit nach Neustart (1 – 99 sek.)** – Hier wird die Startzeit von *TMSpeakdocu* nach Neustart des PocketPCs festgelegt. Sinnvoll, wenn mehrere Tools nach dem Neustart gestartet werden.



Klick auf *Allgemein*

○ **Einstellungen zum Vorlesen**

- **Vorlesen aktivieren** - *TMSpeakdocu* aktivieren
 - **aktiviert:** *TMSpeakdocu* überprüft auf neue Nachrichten
 - **deaktiviert:** *TMSpeakdocu* bleibt im Leerlaufprozess
- **ohne Nachfrage vorlesen**
 - **aktiviert:** wenn ein Text zum Vorlesen vorhanden ist, wird dieser sofort ohne Nachfrage vorgelesen
 - **deaktiviert:** wenn ein Text zum Vorlesen vorhanden ist, werden Sie immer gefragt, ob dieser Text vorgelesen werden soll



Klick auf *Vorlesen*

- **Einstellungen für die Sprachausgabe**
 - **Sprachgeschwindigkeit** – Sprachgeschwindigkeit einstellen
 - **Tonhöhe** – Tonhöhe einstellen
 - **Lautstärke** – Lautstärke einstellen
 - **Sprache** – Standardsprache einstellen, in der die Texte vorgelesen werden sollen



Klick auf *Sprache*

- **Registrieren**
 - **Ablaufdatum** – Nutzungsdauer der **TMspeakdocu**-Lizenz. Bei einer Testlizenz wird hier deren Ablaufdatum angezeigt.
 - **Gerät-ID** – Die Gerät-ID wird vom Programm ermittelt und angezeigt.
Beim Erwerb der TMspeakdocu-Lizenz müssen Sie diese angeben.
 - **Lizenz-ID** – Das Feld ist bei einer *Testlizenz immer leer*. Die Lizenz-ID wird angezeigt, wenn eine Lizenz für **TMspeakdocu** erworben wurde und die Lizenzdatei **TMdocu.lic** in das **TMspeakdocu-Verzeichnis** kopiert wurde. Die Lizenz-ID ist im Normalfall mit der angezeigten Gerät-ID identisch.
 - **Info Feld** - Hier wird der Typ der Lizenz oder ein erkannter Fehler (z.B. „Ablaufdatum überschritten“) angezeigt.
 - **Gerät-ID in Datei speichern** – die Gerät-ID kann als Datei gespeichert und für die Lizenzierung an den Hersteller gesendet werden.



Klick auf *Registrieren*

- **Einstellungen aktivieren:** Klicken Sie auf **OK**, um die Konfigurationsoberfläche zu verlassen.

3.1 Verzeichnisse TMPollingIn und TMPollingOut

Wird eine Text-Datei in den Ordner ...*TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMPollingIn*\ übernommen, wird diese automatisch von *TMspeakdocu* erkannt, und das Vorlesen dieser Text-Datei gestartet. Nach dem Vorlesen wird die Text-Datei automatisch in den Ordner ...*TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMPollingOut*\ verschoben. Dieser Ordner muss vom Anwender verwaltet (z.B. Löschungen) werden. Eigene *PollingIn* Verzeichnisse können zusätzlich eingerichtet werden, die dann in Datei *\TMND-GMBH\TMspeakdocu\TMdocuPollDir.DAT* aktiviert werden müssen.

4. TMspeakdocu Speziallösung

TMspeakdocu Speziallösung kann auf Ihre Firmenbedürfnisse bzw. Geräte angepasst werden. Falls Sie Fragen zu „**TMspeakdocu Speziallösungen**“ haben, dann sprechen Sie uns an.

ENDE